



## Maple Flow ネットワーク版 インストール・アンインストール手順書

更新日 2022/04/11

### はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 64bit、macOS、Linux に対応しております。
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版の Maple Flow 2022 のインストーラの画像を使用しています。  
他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。  
アイコンの説明は以下の通りです。

 . . . Windows 64bit

 . . . Linux

 . . . macOS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。

[https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support\\_JP.aspx](https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx)



- 
- ◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール
  - ◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール
- 

## ◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール

(\*\*\*\*には Maple Flow のバージョン名が入ります。)

Win64

1. インストーラ実行ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択し、インストーラを起動します。

- Windows 64-bit 版インストーラ · · · **MapleFlow\*\*\*\*WindowsX64Installer.exe**

Linux

macOS


1. インストーラを実行します。

- Linux 64-bit 版インストーラ · · · **MapleFlow\*\*\*\*LinuxX64Installer.run**
- macOS 版インストーラ · · · **MapleFlow\*\*\*\*MacInstaller.dmg**

Win64

macOS

2. インストーラが起動しましたら、言語を選択して、[OK] をクリックしてください。





# Maple Flow™

Win64    Linux    macOS

3. [Maple Flow - セットアップ] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックしてください。






# Maple Flow™

Win64    Linux    macOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。






# Maple Flow™

Win64 Linux

5. インストールディレクトリを指定し、[次へ] をクリックしてください。

※macOS では、インストールパスを指定できません。






# Maple Flow™

Win64 Linux

6. デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。






# Maple Flow™

Win64    Linux    macOS

7. インストールするライセンスタイプ [ネットワークライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。






# Maple Flow™

Win64    Linux    macOS

8. ライセンスサーバ側の構成を選択し、[次へ] をクリックしてください。





# Maple Flow™

Win64    Linux    macOS


9. [10.] で [単一サーバ] を選択した場合は、ライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。

ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です(※)。

ポート番号は、デフォルトで 27000 になっておりますが、環境に応じて適宜変更することができます。

空いているポート番号をご確認ください。

※ライセンスサーバ側の記述情報と一致するように入力してください。






# Maple Flow™

Win64    Linux    macOS

10. [11. ] で [リダンダントサーバ] を選択した場合は、それぞれのライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です(※)。各ポート番号は、デフォルトで 27000、27001、27002 になっておりますが、環境に応じて適宜変更することができます。空いているポート番号をご確認ください。
- ※ライセンスサーバ側の記述の情報と一致するように入力してください。






# Maple Flow™

Win64    Linux    macOS

11. アップデートの確認を選択し、[次へ] をクリックしてください。インターネットの接続でプロキシサーバを経由している場合は、[アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックしてください。






# Maple Flow™

Win64    Linux    macOS

12. [11. ] で [アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、プロキシ情報を入力してください。必要項目に入力ができましたら、[次へ] をクリックしてください。






# Maple Flow™

Win64    Linux    macOS

13. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。





# Maple Flow™

Win64    Linux    macOS

14. 以上で Maple Flow ネットワーク版のインストールは完了です。[終了] をクリックしてください。





# Maple Flow™

## ◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

Win64    Linux    macOS

1. Maple Flow のインストール先の `uninstall` フォルダにある `uninstall` 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。

**すべてのアプリケーションを閉じてから、アンインストーラを起動してください。**

インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。(\*\*\*)には Maple Flow のバージョン名が入ります。)


Windows 版 ··· **C:\Program Files\Maple Flow\*\*\*\uninstall\uninstall.exe**

Linux 版 ··· /home/\$USERS/MapleFlow\*\*\*/uninstall/uninstall.exe


(※\$USERS には、ユーザ名が入ります。)

macOS 版 ··· /Library/Frameworks/MapleFlow.framework/Versions/\*\*\*/uninstall/uninstall.app

2. アンインストーラが起動しましたら、[はい] をクリックしてください。



3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。

※アンインストールを完了させるために、コンピュータの再起動が求められる場合がございます。