

Maple Flow ネットワーク版 インストール・アンインストール手順書

更新日 2024/05/19

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 64bit、macOS に対応しております。
- ◆ ネットワーク版のご利用には、別途ライセンスサーバの構築が必要です。
(Maple Network Tools のインストールガイドを参照ください。)
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版の Maple Flow のインストーラの画像を使用しています。
他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

Win64

・・・ Windows 64bit

macOS

・・・ macOS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。

https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx

※当マニュアルに記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール

◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール

(****には Maple Flow のバージョン名が入ります。)

Win64

1. インストーラ実行ファイルを右クリックし、**[管理者として実行]** を選択し、インストーラを起動します。

- Windows 64-bit 版インストーラ . . . **MapleFlow****WindowsX64Installer.exe**

macOS


1. インストーラを実行します。

- macOS 版インストーラ . . . **MapleFlow****MacInstaller.dmg**

Win64

macOS

2. インストーラが起動したら、言語を選択して、[OK] をクリックしてください。



[Win64](#)[macOS](#)


3. [Maple Flow - セットアップ] 画面が表示されましたら、[次へ] をクリックしてください。



Win64

macOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。



Maple Flow 2025 インストール

使用許諾契約

次の使用許諾契約をお読みください。ソフトウェアのインストールを続けるには、使用許諾契約に同意する必要があります。

第1章 Maplesoft ソフトウェアライセンス契約
以下の条項は、Waterloo Maple Inc. の事業部である Maplesoft (以下、Maplesoft) またはその認定再販業者 (Maplesoft のウェブサイト <http://www.maplesoft.com/contact> に記載されたパートナー) がお客様 (以下、『利用者』) に対して発行した『注文確認書』の記載に従い、Maplesoft が『利用者』に対してライセンスの使用を許諾するソフトウェア製品のすべてに適用されます。
注意：この文書は契約書です。
インストールおよびアクティベーションを完了する前に、この契約書を注意深く読んでください。
「同意します」のボタン、またはこの手続きを完了するためのボタンもしくはその両方を使用してください。

使用許諾契約に同意しますか？ ☒ 同意します ☐ 同意しません


InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル

Win64



5. インストールディレクトリを指定し、[次へ] をクリックしてください。

※macOS では、インストールパスを指定できません。



Win64


6. ファイルの関連付けを行うか、デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。



Win64

macOS


7. インストールするライセンスタイプ [ネットワークライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。



Win64

macOS

8. ライセンスサーバ側の構成を選択し、[次へ] をクリックしてください。



Win64

macOS


9. [8.] で [単一サーバ] を選択した場合は、ライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。

ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です(※)。

ポート番号は、デフォルトで 27000 になっておりますが、環境に応じて適宜変更することができます。

空いているポート番号をご確認ください。

※ライセンスサーバ側の情報と一致するように入力してください。



Maple Flow 2025 インストール

ライセンスサーバ

Maple Flow 2025 ライセンスサーバの名前または IP アドレスを入力してください。

ライセンスサーバ

ポート番号

InstallBuilder


< 戻る 次へ > キャンセル

Win64

macOS

10. [8.] で [リダンダントサーバ] を選択した場合は、それぞれのライセンスサーバ名とポート番号を入力し、[次へ] をクリックしてください。ライセンスサーバ名の指定には、サーバマシンの ホスト名 または IP アドレス が使用可能です(※)。各ポート番号は、デフォルトで 27000、27001、27002 になっておりますが、環境に応じて適宜変更することができます。空いているポート番号をご確認ください。

※ライセンスサーバ側の情報と一致するように入力してください。



Maple Flow 2025 インストール

リダンダントライセンスサーバ

Maple Flow 2025 ライセンスサーバの名前または IP アドレスを入力してください。

ライセンスサーバ 1		ポート番号	27000
ライセンスサーバ 2		ポート番号	27001
ライセンスサーバ 3		ポート番号	27002


InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル

Win64

macOS


11. アップデートの確認を選択し、[次へ] をクリックしてください。インターネットの接続でプロキシサーバを経由している場合は、
[アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックしてください。



Win64

macOS

12. [11.] で [アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、プロキシ情報を入力してください。必要項目に入力ができたら、[次へ] をクリックしてください。



Maple Flow 2025 インストール

プロキシサーバの設定

システムのプロキシサーバを使用するときは、すべてのフィールドを空白のままにしてください。

サーバ : ポート番号 :

プロキシサーバのユーザ名とパスワード (必要な場合)


ユーザ名 :

パスワード :

確認 :

InstallBuilder


< 戻る 次へ > キャンセル



適用可能なアップデートが無い場合は、上記のメッセージが表示されます。

[Win64](#)[macOS](#)

13. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。



[Win64](#)[macOS](#)

14. 以上で Maple Flow ネットワーク版のインストールは完了です。[終了] をクリックしてください。



◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

Win64

macOS

1. Maple Flow のインストール先の uninstall フォルダにある uninstall 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。


すべてのアプリケーションを閉じてから、アンインストーラを起動してください。

インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。（****には Maple Flow のバージョン名が入ります。）


Windows 版・・・ C:¥Program Files¥Maple Flow****¥uninstall¥uninstall.exe

macOS 版・・・ /Library/Frameworks/MapleFlow.framework/Versions/****/uninstall/uninstall.app

2. アンインストーラが起動したら、[はい] をクリックしてください。



3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。

※アンインストールを完了させるために、コンピュータの再起動が求められる場合がございます。